

L'autoring facile avec Power Director

Ce tutoriel est protégé par les lois sur le droit d'auteur, vous ne pouvez donc vous en approprier tout ou partie de son contenu sans faire référence à son origine, c'est-à-dire le site <http://authoring.free.fr> et le modifier de quelque façon que ce soit sans l'autorisation de son auteur.

En revanche, vous êtes libre de le distribuer et le diffuser gratuitement à condition de ne pas le modifier et de mentionner son origine.

Introduction

Le tutorial qui vous est présenté ci-dessous se base sur la version 11 du logiciel Power Director de la société Cyberlink. Vous le trouverez en téléchargement sur le site de Cyberlink à l'adresse suivante :

[Site de Cyberlink](#)

Rendez-vous ensuite dans l'onglet « Produits » puis « Power director ». Personnellement, j'ai acquis la version « ultime » qui est celle qui correspondait le mieux à mes besoins. Des versions d'évaluation de 30 jours sont disponibles pour vous faire un avis sur ces logiciels, n'hésitez donc pas à les tester.

Power Director est un logiciel de montage vidéo « grand public ». Dans ce créneau, il existe de nombreux concurrents directs dont j'ai testé un très grand nombre. Mon choix final s'est porté sur Power Director pour deux raisons essentielles :

- sa facilité et simplicité d'utilisation
- son éditeur de menu complet dont il va être question dans ce tutoriel.


La plupart des concurrents de Power Director atteignent en général leurs limites lorsqu'on arrive à la fin de notre montage vidéo et que l'on désire passer à la réalisation du disque (DVD ou Blu-Ray). En effet, la grande majorité des logiciels proposent des modèles de menus tout prêt dans lesquels, il n'est pas possible de modifier grand chose ce qui est plutôt handicapant lorsqu'on a une idée précise du menu de son DVD. En revanche, ceux qui proposent des possibilités importantes d'édition du menu sont, la plupart du temps très difficiles à prendre en main.

L'éditeur de menus de Power Director, quant à lui, passe outre les deux défauts cités précédemment. En effet, il est très facile à prendre en main et, néanmoins, propose des fonctions d'édition très complètes permettant de réaliser un menu entièrement personnalisé.


Le montage

Je suppose, à partir de maintenant que vous avez téléchargé et installé « Power Director 11 », si ce n'est pas le cas, rendez-vous sur le [site de Cyberlink](#) rubrique « produits » puis « Power director ».

Une fois votre logiciel lancé, choisissez l'option « Éditeur de fonction complet ».



Dans ce tutoriel, je vais créer une petite vidéo toute simple composée de 2 photos auxquelles je pourrai accéder grâce au menu du dvd. Évidemment, le principe reste le même dans le cas d'une vidéo ou d'un montage plus complexe. Ce montage est illustré par l'image ci-dessous :



Les boutons qui se trouvent à droite de « C+ » vous permettent, comme l'indique leurs menus contextuels :


- de supprimer le chapitre sélectionné
- de supprimer tous les chapitres
- de définir l'image qui servira à illustrer le bouton dédié dans le menu

A noter également qu'il est possible d'effectuer un chapitrage automatique à intervalles réguliers en cochant les options au dessus.


Nous allons donc, maintenant pouvoir passer à la réalisation du menu proprement dit.

Le menu


Vous allez maintenant pouvoir cliquer sur « Créer un disque » afin d'accéder à la réalisation du menu. Un thème par défaut est sélectionné et appliqué.




En cliquant sur « Structure du menu », comme son nom l'indique, vous verrez apparaître la structure précise du chapitrage que vous avez réalisé précédemment. Dans mon exemple, on voit apparaître clairement les deux chapitres que j'ai créés qui appartiennent chacun au film « My videos ».



Afin de réaliser votre menu personnalisé, cliquez sur l'onglet « Préférence du menu » puis sur « Créer un menu » :



Vous vous retrouvez alors avec l'interface de l'éditeur de menu qui va vous permettre de créer votre menu de A à Z :




Commençons donc par détailler quelque-peu les différents éléments de cette interface :

- 1) Cette partie vous permet d'ajouter des éléments à votre page de menu comme une image (ou une image de fond), un texte, un bouton
- 2) Ici, vous pourrez naviguer entre les différentes pages de votre menu
- 3) Lorsque vous sélectionnez un élément de votre menu (bouton, texte, image...) toutes ses propriétés seront accessibles dans ce bloc
- 4) Ces boutons vous permettront de prévisualiser votre menu avant d'y apporter des corrections.

Le menu que vous créez à l'aide de l'éditeur de menu est en fait un modèle de menu, vous n'y verrez donc pas apparaître, dans un premier temps, les noms de vos chapitres ou de votre vidéo. Vous pourrez donc réutiliser ce modèle pour différents disques et vous pourrez également, encore le modifier sous certains aspects (emplacement des boutons, des textes ...) une fois sorti de l'éditeur afin de l'adapter à votre disque.

Afin de personnaliser au mieux votre menu, il vous est également possible d'importer vos modèles de boutons, de cadres que vous pouvez réaliser, au préalable, avec n'importe quel éditeur de photos.

Voici, à titre d'exemple, ce que j'ai réalisé à pour mon mini film composé de deux photos :




N'oubliez pas de travailler sur les différentes pages du menu à sélectionner dans le menu déroulant 2.


Une fois que vous êtes satisfait de votre travail, n'oubliez pas de l'enregistrer (en passant par le menu fichier ou par le bouton en bas à droite) en lui donnant un nom.

Fermez alors l'éditeur de menu afin de retourner à l'interface de Power Director. Dans les modèles disponibles, vous retrouvez alors le menu que vous venez de créer.

Sélectionnez-le et appliquez-le :




Comme précisé précédemment, il vous est maintenant possible de l'adapter à votre goût comme par ce que j'ai réalisé sur l'image suivante :



Une fois terminé, il ne vous reste plus alors qu'à créer votre disque en cliquant sur l'onglet disque 2D ou 3D en fonction de votre projet, de choisir le type de disque que vous souhaitez réaliser et ses paramètres.

Cliquez alors sur « Gravure en 2D » ou « Gravure en 3D » en bas à droite de votre fenêtre pour ouvrir une nouvelle fenêtre de rendu final :



Pour ma part, je vous conseille de graver votre disque dans un dossier de votre disque dur puis d'utiliser ensuite un logiciel de gravure performant pour la gravure proprement dite. En effet, nombre de problèmes de compatibilité (notamment pour les dvd) proviennent du logiciel de gravure utilisé. Personnellement, j'utilise depuis des années BlindWrite de [VSO Software](http://www.vso-software.com) (onglet « products » puis « Copy DVD and Burning »). En plus d'être très raisonnable au niveau du prix, il est très fiable et je n'ai jamais eu aucun problème avec les DVD gravés à l'aide de ce logiciel.

Un autre excellent logiciel de gravure est AVS Disc Creator de l'éditeur [AVS4You](http://www.avs4you.com) . Je parle longuement des logiciels de cet éditeur sur mon site mais, ils valent le détour. Pour un prix modique, vous avez, à votre disposition, l'ensemble des logiciels qu'il édite ce qui vous permet d'avoir à disposition un ensemble d'applications multimédia sous la main et de ne pas être obligé de partir à la « chasse » aux applications à chaque fois que vous devez modifier un fichier audio ou vidéo.

Voilà, vous savez maintenant qu'il est possible de réaliser très facilement un menu entièrement personnalisé sans avoir nécessairement besoin d'outils professionnels.

Je vous dis donc à bientôt sur mon site <http://authoring.free.fr> ou dans un autre tutoriel.